

## Documentation Plugins

### Arguments :

**-H** : hostname/hostaddress

**-C** : community

**-P** : port

**-t** : type

**-w** : warning

**-c** : critical

**-l** : list

**\$ARG1\$, \$ARG1\$, \$ARG\*\*\$** : valeur de l'argument

### Plugin Copieur :

#### **Nombre de copie effectué par le copieur :**

Copy number (check\_snmp\_printer\_pagecount) :

```
$USER1$/check_snmp_printer -H $HOSTADDRESS$ -C $USER2$ -t PAGECOUNT
```

#### **Niveau de poudre dans les toners :**

Toner level (check\_snmp\_printer\_all\_tonerlevel) :

```
$USER1$/check_snmp_printer -H $HOSTADDRESS$ -C $USER2$ -t "CONSUM Toner" -w  
$ARG1$ -c $ARG2$
```

#### **Model du copieur :**

printer model (check\_snmp\_printer\_model) :

```
$USER1$/check_snmp_printer -H $HOSTADDRESS$ -C $USER2$ -t MODEL
```

#### **Messages d'avertissement :**

warning message (check\_snmp\_printer\_messages) :

```
$USER1$/check_snmp_printer -H $HOSTADDRESS$ -C $USER2$ -t MESSAGES
```

### **Statut du copieur :**

printer status (check\_snmp\_printer\_status) :

```
$USER1$/check_snmp_printer -H $HOSTADDRESS$ -C $USER2$ -t STATUS
```

### **Plugin Sonde AKCP :**

#### **Température et Niveau d'humidité :**

```
$USER1$/check_akcp.pl -H $HOSTADDRESS$ -C $USER2$ -P $ARG1$ -w $ARG2$, $ARG3$ -c $ARG4$, $ARG5$
```

### **Plugins Switch :**

#### **Liste des interfaces :**

```
$USER1$/check_switch_ifs_zeroconf -l -C $ARG1$ $HOSTADDRESS$
```

#### **Check all interface :**

```
$USER1$/check_switch_ifs_zeroconf -C $ARG1$ $HOSTADDRESS$
```

#### **Etat des ports choisi :**

```
$USER1$/check_powerconnect -H $HOSTADDRESS$ -C $ARG1$ -t port -p $ARG2$, $ARG3$, $ARG4$, $ARG5$
```

#### **Nombre de port up et de port down :**

```
$USER1$/check_powerconnect -H $HOSTADDRESS$ -C $ARG1$ -t ports
```

#### **Power supply :**

```
$USER1$/check_powerconnect -H $HOSTADDRESS$ -C $ARG1$ -t psus
```